

③IPアドレス制限

セキュリティ上アクセス可能なPCを制限したい場合、
アクセス可能なグローバルIPアドレスを登録してください。

グローバルIPアドレス制限は、管理者向け画面と、従業員向け画面の、それぞれで設定することができます。

1つも設定していない時は制限は行われません。どのPCからでもe-AMANOへアクセス可能となります。
ただし、1つでも設定すると、グローバルIPアドレス内のPCのみが、e-AMANOへアクセスが可能となります。
(グローバルIPアドレスの外にあるPCは、e-AMANOへアクセスできなくなりますので、ご注意ください)

操作手順

(1)管理者画面の「共通設定」→「IPアドレス制限」を選択し、「新規追加」を押下してください。



対象画面欄の選択肢は下記を表します。
「管理者WEB」は管理者向け画面(青色の画面)
「従業員WEB」は従業員向け画面(橙色の画面)

(2)各項目を入力し、「登録実行」ボタンを押下してください。

IPアドレス制限

許可したいIPアドレスを入力してください。
現在の接続元IPアドレスは、【202.33.135.204】です。
この接続元IPアドレスを許可したい場合は、上記IPアドレスを入力してください。

対象画面	管理者WEB
IPアドレス	202.33.135.204
メモ	システム設定者PC

登録実行

Copyright 2019 Amano Corporation. All Rights Reserved.

設定すると、登録したPC以外はアクセスできなくなります。

IPアドレス制限

IPアドレス制限を追加しました

新規追加

従業員WEB	IPアドレス	メモ	更新日時	操作
設定されてません				
管理者WEB	IPアドレス	メモ	更新日時	操作
	202.33.135.204	システム設定者PC	2020/04/01 16:25:42	削除 編集

Copyright 2019 Amano Corporation. All Rights Reserved.

メモ

- ・グローバルIPアドレスを範囲指定する事はできません。
申し訳ございませんが、1つずつご登録ください。
- ・間違ったIPアドレスを登録してしまいログインできなくなってしまった場合は、
e-AMANOのWebサイトお問い合わせフォーム、または弊社担当営業までご連絡ください。
<<e-AMANO WEBサイトお問い合わせフォーム>>

<https://amano.inboundtools.com/eamanoinquiry>